



Menü-Funktionen Anzeige

Dok um	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Feld	NEU	Lösch	Person				
Folge	Menge	Kost	Exzess	10	20	30	40	90	00				

Datei - Öffnen



Suchen in: minidat



- fricke
- restore
- demo_bde.mc6
- demo_Fertig.mc6
- demo_pps.mc6
- demo-bde.mc6
- mb031017.mc6

Wenn Sie in den Option-Einstellungen-Dialog den PC-Dialog markieren, dann erscheint der Windows-Datei-Dialog zum öffnen einer Datei.

Dateiname: Dateityp:

Öffnen

Abbrechen



Nr	Person	Barco	Hilfe Strg+h	Zeit	Kost	Exzess	-
1	55	123456710201			211		
2	55	123456710202			211		
3	55	123456710203			211		
4	56	123456710204	1		211		
5	54	123456710204			211		

Falls eine Hilfe für das aktuelle Feld definiert wurde, kann der Text hiermit angezeigt werden.

Dok um	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Feld	NEU	Lösch	Person				
Folge	Menge	Kost	Exzess	10	20	30	40	90	00				

demo-bde

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	Person	Barcode	Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
1	55	123456710201				211		
2	55	123456710202				211		
3	55	123456710203				211		
						211		
						211		

Bündelposition AUFTRAG,B_NR,POS

Bündelposition=AUFTRAG(7),Z/P(1),B_NR(2),POS(2)

Feld-Barcode-Definition:
 920307 Beispiel für Folge 7
 9 Kennung für Feld-Barcode
 2 Länge für Barcode-Wert (1-9)
 03 Feld-Nummer miniDat (aus Dateidefinition 03 = Folge)
 07 Wert für Folge (07=7)

Die Feldhilfe wird angezeigt, wenn für das positionierte Feld ein Hilfe-Text definiert wurde.

Dok um	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Feld	NEU	Lösch	Person			
Folge	Menge	Kost	Exzess	10	20	30	40	90	00			